

アラーム機能に様々な機能を追加しました。

- ・バックアップデータの表示： 本体上でバックアップデータを読み込んで表示できます。
- ・フィルタ： グループ、状態（発生/解除/確認/通常）別に本体の表示を変更できます。

バックアップデータの表示

概要

ストレージ（SDカード/USBメモリ）に保存したバックアップファイルを読み込んで、過去のログデータを表示できます。

本体操作で簡単に過去のデータを遡って表示できるので、**ストレージの取り出し、PCでの確認作業が不要です。**

従来

ストレージにCSVファイルを保存し、PCで確認する必要あり

- 1) CSV出力し、データをストレージに保存



運転中なのですぐに制御盤を開けられないなあ…
手元にPCがないので、事務所に戻らないと…

- 2) ストレージを取り出して、PCに装着し、CSVファイルのデータを確認




<CSVファイル>	
安全レバーが解放されました	警告 2014/5/23 12:50
侵入者を感知しました。	警告 2014/5/23 12:50
貯水タンクの水温が 15°C になりました。	注意 2014/5/23 12:50
ABCDラインが停止しました。	警告 2014/5/23 12:51
バーコードが未登録です。	注意 2014/5/23 12:51
安全レバーが解放されました	警告 2014/5/23 12:51
侵入者を感知しました。	警告 2014/5/23 12:51
受取バーコード。	情報 2014/5/23 12:51
ラインが停止しました。	情報 2014/5/23 12:51

V9

ストレージに保存したバックアップファイルを本体上で確認可能！！

- 1) 「機能：ファイル選択」スイッチをタッチ

内容	レベル	発生	PAGE
安全レバーが解放されました	警告	2014/05/30 0	▲
侵入者を感知しました。	警告	2014/05/30 0	▲
貯水タンクの水温が 15°C になりました。	注意	2014/05/30 0	▲
ABCDラインが停止しました。	警告	2014/05/30 0	○
バーコードが未登録です。	注意	2014/05/30 0	○
安全レバーが解放されました	警告	2014/06/26 1	▼
侵入者を感知しました。	警告	2014/06/26 1	▼
受取バーコード。	注意	2014/06/26 1	▼
ラインが停止しました。	警告	2014/06/26 1	▼



ファイル選択ダイアログが表示

日付/時刻を選択してください	
2014/05/13	最新のログを表示する
2014/05/15	キャンセル
2014/05/27	ログファイルを開く

PCレスで簡単に確認可能！！
ストレージを取り出すために、制御盤の開閉不要！！

- 2) バックアップファイルを選択し、「ログファイルを開く」スイッチをタッチ

日付/時刻を選択してください	
2014/05/13	17:19:17
2014/05/15	
2014/05/27	

例 : 2014/05/27 17:19:17

表示する キャンセル ログファイルを開く



選択したバックアップデータが表示

内容	レベル	発生	PAGE
安全レバーが解放されました	警告	2014/05/23 1	▲
侵入者を感知しました。	警告	2014/05/23 1	▲
ABCDラインが停止しました。	警告	2014/05/23 1	○
ラインが停止しました。	警告	2014/05/23 1	○
受取バーコード。	注意	2014/05/23 1	○
安全レバーが解放されました	警告	2014/05/23 1	▼



※ロギング（トレンド/データ表示）でも使用できます。

フィルタ

概要

本体上で表示する項目（グループ/状態）を変更できます。
本体操作で簡単に絞り込みができるので、**必要な情報の抽出が可能です。**

動作例


“注意”レベルのアラームだけを表示

<初期表示状態（スクリーン表示直後）>

内容	レベル	発生	PAGE
ABCDラインが停止しました。	警告	2014/06/26 1	▲
ABCDラインが停止しました。	警告	2014/06/26 1	▲
全レバーが解放されました。	警告	2014/06/26 1	▲
CDラインが停止しました。	警告	2014/06/26 1	○
安全レバーが解放されました。	警告	2014/06/26 1	○
侵入者を感じました。	警告	2014/06/26 1	▼
△ 15°Cに到達しました。	注意	2014/06/26 1	▼
ABCDラインが停止しました。	警告	2014/06/26 1	▼
受取バーコードが未登録です。	注意	2014/06/26 1	▼

- 1) 「機能：フィルタ表示」スイッチをタッチ

内容	レベル	発生	PAGE
ABCDラインが停止しました。	警告	2014/06/26 1	▲
ABCDラインが停止しました。	警告	2014/06/26 1	▲
全レバーが解放されました。	警告	2014/06/26 1	▲
CDラインが停止しました。	警告	2014/06/26 1	○
安全レバーが解放されました。	警告	2014/06/26 1	○
侵入者を感じました。	警告	2014/06/26 1	▼
△ 15°Cに到達しました。	注意	2014/06/26 1	▼
ABCDラインが停止しました。	警告	2014/06/26 1	▼
受取バーコードが未登録です。	注意	2014/06/26 1	▼



<エディタの設定>



フィルタ未設定（全グループ（警告/注意/情報）表示）

表示項目選択用ダイアログが表示

表示する項目を選択してください					
グループ名	発生	解除	確認	通常	一括表示切替
警告	X	X	X	X	OFF
注意	X	X	X	X	OFF
情報	X	X	X	X	OFF

● キャンセル

● 適用

選択したグループ名のアラームが表示

内容	レベル	発生	PAGE
貯水タンクの水温が 15°C	注意	2014/06/26 1	▲
バーコードが未登録です。	注意	2014/06/26 1	○



- 2) グループ名「注意」のみを選択し、「適用」スイッチをタッチ

表示する項目を選択してください					
グループ名	発生	解除	確認	通常	一括表示切替
警告					ON
注意	X	X			ON
情報					ON

● キャンセル

● 適用

エディタの設定

<設定箇所>

- ① 「アラーム」ダイアログの「フィルタ」項目で「フィルタ設定を行う」にチェック

- ② 初期状態で表示する項目を選択



進化したアラームを使用してみませんか？

【連絡先】

発糸電機株式会社
モニタッチコールセンター

TEL

: 0120-929-299

* 携帯電話からは076-274-5130

FAX

: 076-274-5208

URL

: <http://www.hakko-elec.co.jp>

E-Mail

: gijyutsu1@hakko-elec.co.jp